



Designérka Helena Chmelíková

PRECIOSA rokajl

331 19 001; 10/0

331 39 001; 10/0



*Preciosa Ornela Vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads™.*

Preciosa-Ornela.com



VYŠÍVANÝ POLSTÁŘ S PERLIČKAMI PRECIOSA TERRA INTENSIVE

Zamilované snění

PRECIOSA

Zamilované snění

Vyšijte si polštář se srdíčky. Z širokého perličkového sortimentu se značkou PRECIOSA Traditional Czech Beads™ si můžete vybrat několik odstínů červené, pokaždé tak bude mít srdíčko jiný odstín. My jsme použili perličky z kolekce PRECIOSA Terra Intensive, jednou je barva perliček lesklá, podruhé matná a třetí varianta je barevný průtah v krystalové sklovině, efekt je pokaždé jiný.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokažil
331 19 001; 10/0;
08A98 červená; 620 ks; 5 g (R1)



PRECIOSA rokažil
331 39 001; 10/0;
16A98 červená; 620 ks; 5 g (R2)



PRECIOSA rokažil
331 19 001; 10/0;
16A98 červená; 620 ks; 5 g (R3)



- kanava bílá metráž 0,50 m (40 oček na 10 cm); krejčovská nit č. 120 – bílá, kontrastní nit - stehování (Amann Group Asp); tenká jehla; nůžky; pravítko nebo krejčovský metr; šicí stroj; polštářek 36 cm x 36 cm nebo jiný; látka metráž o šířce 50 cm; krejčovské nůžky; špendlíky; žehlička

Postup:

Srdce

1. krok:
Vystříhnete si kanavu dle velikosti polštářku. Přidejte několik centimetrů na švy. Pro jistotu ještě pár centimetrů. Na ukázce je rozměr kanavy 45 cm x 45 cm. Polštářek má rozměr 36 cm x 36 cm. Najděte střed kanavy (červený křížek). Od něj odpočítejte směrem k hrotu srdce 7 křížků - 14 oček (hnědý křížek).





Obtížnost: ●●●●●

Technika: vyšívání, křížkový steh, krejčovské šití

2. krok:
Připravte si 2m nit. Navlékněte ji do oka jehly. Jehlu posuňte doprostřed nitě.






3. krok:
Začněte mimo očka na rubu kanavy v těle budoucího srdce směrem k hrotu provlékat zadní vrchní nitky. Asi u třetího oka nad hrotem srdce vytvořte uzel. Z vyšívací nitě vytvořte smyčku kolem a nad nitkou kanavy. Dvakrát ji provlékněte jehlou a utáhněte. V ukázce je použita pro lepší znázornění červená nit.




4. krok:
Začněte vyšívat z R1 první křížek v hrotu prostředního srdce. Křížek ušijte na čtverečku v jehož rozích jsou prázdná očka. Provlékněte z rubu na líc jedno očko. Navlékněte 2 ks R1. Provlékněte šikmo protilehlé očko z líce na rub. Provlékněte prázdné očko z rubu na líc. Navlékněte 1 ks R1. R1 posuňte ke kanavě. Vyšívací nit vedte nad nitkou mezi předešlými dvěma R1.

Provlékněte vrchní nitku na líci kanavy. Dokončete smyčku nad nitkou mezi R1. Přidržte R1 a vyšívací nit utáhněte. Navlékněte 1 ks R1 a provlékněte poslední prázdné očko v rohu čtverečku.






5. krok:
Očka sousedních křížků prošívajte nejkratší „cestou“. Prošívání sousední očka sousedních křížků by měla ležet vedle sebe. Promyslete si „cestu“ vyšívání dopředu. Pokud jsou křížky od sebe vzdálenější vyšívací nit vedte rubovou stranou prošitím nitky kanavy (podobně jako v 2. kroku). Šijte řadu po řadě.

příklad postupu vyšívání




6. krok:

Po zkrácení nitě (pár centimetrů navíc než je délka jehly) prošijte na rubu v těle budoucího srdce několik zadních vrchních nitěk. Kolem jedné z nitěk vytvořte smyčku. Dvakrát ji provlékněte a utáhněte. Prošijte ještě několik nitěk a vyšivací nit ustrihněte.




8. krok:

Případně rozmístění srdcí přizpůsobte svému polštářku. Na ukázce jsou odpočítány od boku hotového srdce z R1 čtyři křížky – 8 oček – asi 2 cm. Začněte od bočních křížků vyšivat nové srdce. Po pravé straně z R2 a po levé z R3.



7. krok:





Připravte si další 2m nit. Přistehujte a připevněte ji k zadním nitkám. Pokračujte ve vyšívání řad. Na ušití jednoho srdce spotřebujete čtyři 2m nitě. Srdce z R1 je hotové.



Povlak na polštářek


9. krok:

Nití vyšité křížky naznačují obvod srdcí. Definitivně uzpůsobte rozměr kanavy budoucímu povlaku na polštářek. Od boků srdcí odpočítejte k okraji 18 oček (asi 4 cm). Od oblouků srdcí k hornímu okraji naměřte 15 cm. Od hrotů počítejte s 13,5 cm. Obvod naznačte prostehováním kontrastní nití.



10. krok:

K nastehované niti připočítejte 1,5 – 2 cm na švové přídávky. Odstříhnete zamýšlený rozměr. Okraj kanavy zaobrubte. Horní a dolní okraj ohněte podle nastehované nitě. Ohnutí rovněž prostehujte.



Na střed pruhu umístěte střed kanavy. Přišpendlete okraje. Přišijte rovným stehem záhyby na horním a dolním okraji kanavy a záhyby na pruhu látky.



Případně umístění švu přizpůsobte. Odstraňte prostehování. Otočte povlak na líc. Vložte polštářek.



11. krok:

Připravte si pruh látky stejné šířky jako kanava. Délka bude odpovídat dvojitě výšce kanavy + překrytí pro vložení polštářku. Na obou stranách pruhu látka počítejte s 10,5 cm. Zaobrubte okraje. Užší okraje ohněte po 1,5 cm a znovu po 4 cm. Záhyby látky prostehujte.

12. krok:

Pruh látky z rubové strany ohněte přes přišíité záhyby kanavy. Pruh látky se bude překrývat v délce 8 – 9 cm. Boky látky a kanavy prostehujte. Prošijte rovným stehem 2 cm od okraje. Ještě předtím si zkontrolujte jestli boční prostehování kanavy odpovídá budoucímu švu.